– Typeset by GMNI & $\mbox{FoilT}_{E}\!{\rm X}$ –

ACCESO Y TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS AL SERVIDOR: antares.udc.es

J. París, F. Navarrina, I. Colominas, H. Gómez, X. Nogueira, L. Ramírez, I. Couceiro



Departamento de Métodos Matemáticos y de Representación Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Universidade da Coruña

> GMNI - Grupo de Métodos Numéricos en Ingeniería http://caminos.udc.es/gmni



E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS—UNIVERSIDADE DA CORUÑA



Acceso al servidor ANTARES desde un ordenador

1) WINDOWS, LINUX o MAC: Teclear en una terminal de comandos

"ssh -p 8080 nombre_usuario@antares.udc.es"

NOTA IMPORTANTE:

El primer acceso a la cuenta de usuario debe hacerse por uno de estos métodos, porque para poder acceder será necesario cambiar la contraseña genérica de la cuenta.

Es posible que sea necesario activar la conexión por VPN para poder acceder al equipo.





2) WINDOWS: Software putty.exe (gratuito y de libre distribución)

- Se puede obtener tecleando su nombre en cualquier buscador de internet
- ▶ No es necesario instalarlo. Se ejecuta directamente el archivo "putty.exe"

Procedimiento para conectarse:

- ► Ejecutar la aplicación "putty.exe"
- Escribir en el campo "hostname" el nombre "antares.udc.es"
- Seleccionar el tipo de conexión a realizar: "ssh"
- Activar el puerto 8080 en vez del que viene por defecto.
- Pulsar el botón "Open"
- Escribir el nombre de usuario y la contraseña.

Es posible que sea necesario activar la conexión por VPN para poder acceder al equipo.





Transferencia de archivos desde otro ordenador (léase nota anterior)

1) <u>SOFTWARE: FILEZILLA</u> (gratuito y de libre distribución)

- Ejecutar la aplicación: FILEZILLA
- Completar los siguientes campos (parte superior de la ventana):

Archivo Editar Ver Transferencia Servidor Marcadores Ayuda Archivo Editar Ver Transferencia Servidor Marcadores Ayuda Servidor: Nombre de usuario: Contraseña: Puerto: Conexión rápida Sitio remoto: Sitio remoto: Sitio remoto: Nombre de arc / Tamaño de Tipo de archivo Ultima modifi C: Disco local D: Unidad de CD Nombre de archivo Tamaño Prioridad Estado Archivos en cola (1) Transferencias falidas Transferencias satisfactorias	🔁 FileZilla					
Image: Image	Archivo Editar Ver Transferencia S	ervidor Marcadores Ayuda				
Servidor: Nombre de usuario: Contraseña: Puerto: Conexión rápida Sitio local: \ Sitio remoto: Siti	🎯 · 📰 b. b. Q 🕑 💁 🤅	ð & R 井 ⊞ 👓 ∩				
Sitio local: 1 M PC C: D: D: Nombre de archivo Tamaño de archivo Tamaño de archivo Topo de C: Disco local D: Unidad de CD C: Disco local D: Unidad de CD C: Disco local D: C: Disco local Disco local Dis	Servidor: Nomb	re de usuario:	Contraseña:	Puerto:	Conexión rápid	ia 🔻
Sitio local: \ MPC MPC C: Disco local: \ Mombre de archivo Disco local D: Unidad de CD C: Disco local D: Unidad de CD C: Disco local D: C: D: D: C: D:						1
Sitio Ical: 1 Sitio remoto: Si						8
Nombre de archivo Tamaño de Tipo de archivo Ultima modifi Nombre de archivo Tamaño de Tipo de archivo Ultima modifi C: Disco local Nombre de archivo Tamaño de archivo D: Unidad de CD Vinectorios Directorio vacio. Servidor/Archivo local Dirección Archivos renota (1) Transferencias satisfactorias	Sitio local: \		 Sitio remoto: 			1
Nombre de arc.i.v Tamaño de Tipo de archivo Ultima modifi C: Disco local Disco local D: Unidad de CD Imaño de archivo Imaño de concertado a ningún servidor >	⊕ ← C: ⊕ D:					
C: Disco local D: Unidad de CD No está conectado a ningún servidor> No está conectado a ningún servidor> No está conectado a ningún servidor> Servidor/Archivo local Directório vacio. Servidor/Archivo local Directório vacio. Servidor/Archivo local Transferencias satisfactorias For la deo recurro	Nombre de arc 🛆 Tamaño de	Tipo de archivo 🔰 Ultima modifi	Nombre de archivo		Tamaño de archivo	Tipo de
Image: Servidor/Archivo local Directório Servidor/Archivo local Directório vacío.	≪ C: ② D:	Disco local Unidad de CD				
Archivos en cola (1) Transferencias fallidas Transferencias satisfactorias			<	No está conectado a nin	gún servidor>	
9 drectorios Directorio vacio. Servidor/Archivo local Dirección Archivo remoto Tamaño Prioridad Estado Archivos en cola (1) Transferencias fallidas Transferencias satisfactorias	<	>	<			>
Servidor/Archivo local Dirección Archivo remoto Tamaño Prioridad Estado Archivos en cola (1) Transferencias falilidas Transferencias satisfactorias	9 directorios		Directorio vacío.			
Archivos en cola (1) Transferencias fallidas Transferencias satisfactorias	Servidor/Archivo local Dir	ección Archivo remoto	Tamaño	Prioridad Estado		
	Archivos en cola (1) Transferencia	as fallidas Transferencias sati	factorias			
ED COIA: L 19 K IB 🖉 🖉	,,,,,,,, _				En cola: 139 KiB	

Servidor: sftp://antares.udc.es Nombre usuario: mnp_001 (p. ej.) Contraseña: la_que_sea (p. ej.) Puerto: 8080

- Pulsar el botón Conexión rápida.
- En ordenadores de acceso público NO se debe guardar la contraseña
- Es posible que sea necesario activar la conexión por VPN.





Una vez establecida la conexión:

La transferencia de archivos se realiza entre las dos ventanas inferiores arrastrando de una a otra y viceversa.

▶ <u>NOTA IMPORTANTE:</u>

Para que las copias sean en formato ASCII:

- Menú Editar/opciones
- Menú izquierdo: transferencias/Tipos de archivo
- Seleccionar ASCII

Si no se selecciona ASCII los ficheros de código fuente pueden no funcionar

Los ficheros ejecutables que se pasen de un ordenador a otro, generalmente, no funcionarán

